


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAO LƯU DỮ LIỆU TỪ ĐẦU GHI HÌNH

Có rất nhiều giải pháp để sao lưu dữ liệu trên đầu ghi hình ra thiết bị lưu trữ bên ngoài. Có thể sao lưu bằng cách đăng nhập vào trình duyệt web hoặc dùng chương trình CMS để kết nối và tải (download) về máy tính. Ở đây xin giới thiệu cách kết nối trực tiếp đến đầu ghi thông qua cổng USB dữ liệu đằng sau đầu ghi hình. Cách này nhanh gọn và an toàn. *(Các bạn nên sao lưu dữ liệu trên thiết bị lưu trữ trước khi thực hiện thao tác trên).*

Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Cắm thiết bị lưu trữ.



Bước 2: Đăng nhập vào đầu ghi hình. Click chuột phải chọn **Main Menu**.




Bước 3: Đăng nhập tài khoản quyền **Admin** và **password** nếu có. Tiếp theo ta chọn **Record**.




Bước 4: Bảng thu hình hiện ra ta chọn **Backup**.



Bước 5: Tại đây đầu ghi hình đã nhận dạng được thiết bị lưu trữ và không gian lưu trữ của thiết bị. Ta tiếp tục nhấn **Backup**.



Bước 6: Tiếp theo ta chọn ngày tháng và khoảng thời gian bắt đầu sau đó đến khoảng thời gian kết thúc và tiếp tục click vào nút **ADD**. Tại mục **Back up format** ta chọn **AVI**.



Bước 7: Thông báo quá trình sao lưu **hoàn tất**.

